Deltapath Mobile インストールガイド（iPhone版）

Deltapath Mobile iPhone 5.0

ダウンロードとインストール

1. iPhoneのホーム画面で「App Store」(①)をタップします。
2. 検索(②)をタップし、検索ウィンドウに「deltapath mobile」(③)と入力します。
   検索結果から「deltapath mobile」(④)をタップします。
3. Deltapath Mobileの画面で「入手」(⑤)をタップします。
   ※Deltapath Mobile(ロゴに「Legacy」の赤い帯がついている)のアプリではありませんのでご注意ください。
4. 「入手」をタップすると、新しい画面が表示されるので「インストール」(⑥)をタップします。
   ※「Apple IDでサインイン」と表示される場合は、Apple IDのパスワード(⑦)を入力し、「入手」(⑧)をタップするとインストールが始まります。
5. インストール完了後、iPhoneホーム画面で「Deltapath Mobile」(⑨)をタップすると、アプリが起動します。
   ※初回インストール後のアプリ起動時に「Deltapathがマイクへのアクセスを求めています」と表示される場合は、[OK](⑩)をタップしてください。







※「Deltapath Mobile」アプリではありませんのでご注意ください。





アプリケーションの起動とログイン

1. ホーム画面で「Deltapath Mobile」(①)をタップします。
   ※「Deltapath Mobile Requires Microphone Access」と表示される場合は、次ページの「Deltapath Mobileのアクセス許可の変更」を参照し、設定を変更してください。
2. 各項目(②)に情報を入力して、「サインイン」(③)をタップします。
   ※各種アクセス権を要求される場合は、すべて[OK]や[許可](④⑤⑥)をタップして進んでください。

サーバー	サーバーのIPアドレスを入力します。
内線番号	内線番号を入力します。
パスワード	パスワードを入力します。
プロファイルを記憶	チェックを入れると、入力した「サーバー」と「内線番号」が保存され、次回以降の入力を省略できます。
パスワードを記憶	チェックを入れると、入力した「パスワード」が保存され、次回以降の入力を省略できます。

IPアドレス、内線番号、パスワードは御社ご担当者様にご確認ください。

3. ログイン処理が完了すると、ダイヤル画面が表示され、左上に「接続済み」(⑦)と表示されます。
   ※ネットワークの接続状況によりログインに失敗するケースがありますので何度かログインをお試し下さい。

Deltapath Mobile のアクセス許可の変更

Deltapath Mobile の起動時に
Deltapath Mobile Requires Microphone Access
というメッセージが表示される場合は以下の設定を変更してください。



Deltapath Mobile アプリのアクセス設定は、下記の通りに設定してください。

1. iPhoneのホーム画面で「設定」(①)をタップします。
2. 画面を下にスクロールし、「Deltapath」(②)をタップします。
3. 「連絡先」「マイク」「カメラ」(③)を有効状態にしてください。
4. 「通知」(④)をタップします。「通知を許可」(⑤)を有効状態にし、その他の通知設定(⑥)もすべて有効状態にしてください。



ビデオ通話の初期設定を変更する

Deltapath Mobileにログインすると、初期状態ではビデオ通話が有効になっています。ビデオ通話を無効にしたい場合は、次の手順で設定を変更します。

1. Deltapath Mobileのホーム画面で「設定」(①)をタップします。
2. 「通話」(②)をタップします。
3. 「ビデオ通話を有効にする」(③)をタップしてチェックを外します。(無効状態にします)
4. 「戻る」(④)をタップして、画面下部の「通話」(⑤)や他のメニューをタップして画面を切り替えます。
これで設定は完了です。

Deltapath Mobile 通話試験

設定が終了したら、利用前に試験を行います。

内線通話	❒内線電話が2台以上必要です。 ❒問題なし　❒問題あり [Memo]
保留・転送	❒内線電話が3台以上必要です。 ❒問題なし　❒問題あり [Memo]
ピックアップ	❒内線電話が3台以上必要です。 （固定電話も混ぜて試験を行ってください。） ❒問題なし　❒問題あり [Memo]
外線発信・通話 発信者番号の確認	❒内線電話が2台以上、外線を着信する電話が1台以上必要です。 外線発信・通話　発信者番号 ❒問題なし　❒問題あり　❒問題なし　❒問題あり [Memo]

❒内線通話
Deltapath Mobile同士・Deltapath Mobileと固定電話機で内線番号をダイヤルし両方で音声が綺麗に聞こえるか確認します。

❒保留・転送
内線(A)から他の内線(B)に発信し、電話を受けたDeltapath Mobile(B)にて保留ができること、他の固定電話やDeltapath Mobile(C)に転送ができることを確認します。



❒ピックアップ
任意の電話(A)から他の内線(B)に発信し、内線(B)と同一のピックアップグループに所蔵している人の電話(C)ではピックアップでき、異なるグループに所属している人の電話(D)ではピックアップできないことを確認します。
※固定電話機も混ぜて試験を行ってください。



❒外線発信・通話/発信者番号の確認
Deltapath　Mobile(A)から外線(B)に発信します。
例：Deltapath Mobileから090/080/070で始まるスマートフォンへ外線発信をします。

着信した外線(B)にて、部門代表番号が表示されること、音声がクリアであることを確認します。